



## ALGORYTM: ZMIANA OPATRUNKU NA CEWNIKU DIALIZACYJNYM

1

PRZYGOTUJ POMIESZCZENIE I MIEJSCE

- ZAMKNIJ DRZWI I OKNA, WYŁĄCZ KLIMATYZACJĘ, WYPROWADŹ ZWIERZĘTA
- UMYJ RĘCE, ZDEZYNFEKUJ STOLIK

2

PRZYGOTUJ SPRZĘT

- STOLIK ZE ZMYWALNĄ POWIERZCHNIĄ, MYDŁO W PŁYNIE, JEDNORAZOWE RĘCZNIKI
- ŚRODEK DO DEZYNFEKЦИИ RĄK I POWIERZCHNI STOŁU, ŚRODEK DO DEZYNFEKЦИИ SKÓRY WOKÓŁ CEWNIKA
- ZESTAW OPATRUNKOWY (GAZIKI, PASTER, NOŻYCZKI), MASECZKĘ, POJEMNIK NA ODPADY

3

PRZYGOTUJ SIĘ DO ZMIANY OPATRUNKU

- UMYJ RĘCE, UMYJ I ZDEZYNFEKUJ STOLIK, POŁÓŻ NA NIM ZESTAW OPATRUNKOWY, ŚRODEK DO DEZYNFEKЦИИ RĄK I SKÓRY
- ZAŁÓŻ MASECZKĘ
- UMYJ RĘCE ZGODNIE Z ZASADAMI (TECHNIKA "6 KROKÓW") I OSUSZ RĘCZNIKIEM JEDNORAZOWYM
- ODKLEJ DELIKATNIE OPATRUNEK (NIE POCIĄGAJ ZA CEWNIK)
- WYRZUC BRUDNY OPATRUNEK DO KOSZA
- OBEJRZY CEWNIK I MIEJSCE UJŚCIA CEWNIKA
- SPRAWDŹ, CZY NIE POJAWIŁO SIĘ ZACZERWIENIENIE, BOLESNOŚĆ WYSIĘK LUB STRUPY
- SPRAWDŹ DOTYKIEM TUNEL (KANAL) CEWNIKA ORAZ MUFKĘ (ZWRÓĆ UWAGĘ NA OBRZĘK LUB TKLIWOŚĆ)
- OTWÓRZ PAKIETY JAŁOWYCH GAZIKÓW I NASĄCZ ROZTWOREM DO DEZYNFEKЦИИ SKÓRY

4

WYKONAJ ZMIANĘ OPATRUNKU

- ZDEZYNFEKUJ RĘCE (ZACZEKAJ, AŻ WYSCHNĄ)
- UMYJ SKÓRĘ WOKÓŁ CEWNIKA (ZACZNIJ BLISKO CEWNIKA I KIERUJ SIĘ NA ZEWNĄTRZ RUCHEM OKRĘŻNYM), CZYNNOŚĆ POWTÓRZ 5 RAZY
- OSUSZ SKÓRĘ (ZACZNIJ BLISKO CEWNIKA I KIERUJ SIĘ NA ZEWNĄTRZ RUCHEM OKRĘŻNYM)
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE SKÓRA JEST SUCHA
- ZAŁÓŻ CZYSTY OPATRUNEK (STOSUJ METODĘ „DACHÓWKI” PRZYKLEJ PASTER, TAK ABY WYSTAWAŁ OKOŁO 2,5 CM ZA GAZIKI)

5

ZABEZPIECZ CEWNIK PRZED POCIĄGANIEM

- PRZYMOCUJ CEWNIK DO SKÓRY BRZUCHA PRZY POMOCY PASTERA

6

ZUŻYTY SPRZĘT WYRZUC DO KOSZA NA ŚMIECI

7

UMYJ RĘCE

8

UPORZĄDKUJ SPRZĘT